

このサイトはAvast Business製品専用です。AVG Business製品に関する記事については、[AVG Business ヘルプを参照してください](#)。適切な場所においても探している情報が見つからない場合は、[Avast Businessサポートに連絡して](#)さらにサポートを受けてください。

現在の場所: [ビジネスハブ](#)>[デバイス管理](#)>[追加と削除](#)>[ビジネス](#)

[スハブからのデバイスの削除](#)

ビジネスハブからデバイスを削除する


この記事は以下に適用されます:

- [アバストビジネスハブ](#)


Avast Business Management Console を使用すると、管理対象のウイルス対策クライアントをリモートでアンインストール(つまり、ネットワークからデバイスを削除)して、サブスクリプションシートを解放できます。プロセスが完了するまで、エンド デバイスのステータスは[アンインストール中] と表示され、プロセスが完了すると、デバイスはコンソールに表示されなくなります。

コンソールから 1 つ以上のデバイスを削除するには:

1. [デバイスページへ移動](#)
2. 次のいずれかを実行します。
 - 単一のデバイスの場合は、その横にある3つのドットをクリックしてアクションメニューを開きます。
 - 複数のデバイスの場合は、それぞれの横にあるチェックボックスをオンにして、右上隅の[その他]メニューにマウスを移動します。




3. 削除とアンインストールを選択



4. アクションを確認する

- デバイスがクラウドバックアップサービスを使用していた場合、そのデバイスのバックアップデータはすべて削除されます。データを保存する必要がある場合は、続行する前に別のデバイスにダウンロードしてください（[バックアップしたファイルの復元](#)）。



デバイスがハブと通信するとすぐに、アンインストール コマンドを受信します。アンインストール プロセスが完了すると (再起動が必要になる場合があります)、デバイスはコンソールから削除されます。

デバイスがオフラインまたはアクセス不能の場合、または何らかの理由で廃止されている場合は、アンインストール状態のままになります。この場合、同じ削除およびアンインストールコマンドを再度送信すると、デバイスが完全に削除されます。

このセクションの他の記事:

[ビジネスハブへのデバイスの追加](#)

[ネットワーク検出とリモート展開](#)

[マネージドアンチウイルスのインストール](#)

[コマンドラインインストールパラメータ](#)

[Jamf を使用した macOS への展開](#)

[グループ ポリシー オブジェクトを使用して Windows に展開する](#)

[デバイスのクローン作成](#)

関連記事 :

[サービスの管理](#)

[アラートの管理](#)

[廃止された Windows システムに Avast エージェントをインストールする](#)

[オンプレミス コンソールをビジネス ハブに移行する](#)

現在の場所: [ビジネス ハブ](#)>[デバイス管理](#)>[追加と削除](#)>[ビジネス ハブからのデバイスの削除](#)