

このサイトはAvast Business製品専用です。AVG Business製品に関する記事については、[AVG Business ヘルプを参照してください](#)。適切な場所においても探している情報が見つからない場合は、[Avast Businessサポートに連絡してさらにサポートを受けてください](#)。

現在の場所: オンプレミス コンソール>コンソール管理 - Windows >その他の設定> SMTP

サーバーの構成

SMTP サーバーの設定

この記事は以下に適用されます:

- Avast Business オンプレミス コンソール

SMTP サーバーを設定できます。SMTP サーバーは、感染したデバイスや古いウイルス定義などのアラートがトリガーされたときなど、さまざまな通知を送信するために使用されます。SMTP サーバーの使用はオプションですが、Avast では使用することを強くお勧めします。

General settings

- General
- Console Proxy
- SMTP Server**
- Master Agents
- Transfer Fro

Sender name *

Sender e-mail *

SMTP Host *

SMTP Port * -- +

Connection security None SSL TLS

SMTP Authentication OFF

Clicking the button sends a test email to your address (used on login).
If you receive test email the SMTP settings are saved.
If you don't receive a test email, modify your SMTP settings and try again.

1. 一般設定ページで**SMTPサーバ**タブをクリックします。
2. 次の情報を入力してください:
 - 送信者名
 - 送信者のメールアドレス
 - SMTPホスト
 - SMTP ポート
3. 電子メールで使用するセキュリティの種類のあるチェックボックスを選択します。
 - なし
 - 証明書
 - TLS
4. 必要に応じて、**SMTP認証スライダーをオン**にし、メールのユーザー名とパスワードを入力します。

- SMTP サーバーで多要素認証を使用してアカウントにログインする必要がある場合は、認証を有効にするために「アプリパスワード」を生成する必要があります。

5. テストメールを送信をクリックし、SMTP設定を保存します。

オンプレミスコンソールが、アバストビジネスアンチウイルスのメールシールド機能もインストールされているシステムにインストールされている場合は、以下の手順を実行する必要があります。[メールシールドが有効な場合の SMTP サーバー構成の問題の防止](#) オンプレミス コンソールの SMTP サーバーを構成するときに通信の問題が発生するのを防ぐためです。

関連記事：

[脅威通知の設定](#)

[メールシールドが有効な場合の SMTP サーバー構成の問題の防止](#)

現在の場所: [オンプレミス コンソール](#) > [コンソール管理 - Windows](#) > [その他の設定](#) > SMTP サーバーの構成