

このサイトはAvast Business製品専用です。AVG Business製品に関する記事については、[AVG Business ヘルプを参照してください](#)。適切な場所においても探している情報が見つからない場合は、[Avast Businessサポートに連絡してさらにサポートを受けてください](#)。

現在の場所: [オンプレミス コンソール](#)>[コンソール管理 - Windows](#)>[コンソールのセットアップ](#)>[オンプレミス コンソールの更新](#)


Windows でのオンプレミス コンソールの更新

この記事は以下に適用されます:

- Avast Business オンプレミス コンソール

標準アップデート

Avast Business On-Premise コンソールを更新すると、技術的な問題が解決されるだけでなく、デバイスを管理するための新しい機能も利用できるようになります。新しいバージョンが利用可能な場合は、コンソールの左下隅のバージョン番号の横にギフト ボックス アイコンが表示されます。



1. コンソールの左下にあるバージョン番号のリンクをクリックします。
2. ダイアログボックスで「**ダウンロード**」をクリックします
3. ダウンロードしたファイルを開く
4. インストーラの指示に従ってください

バージョン番号の横にアイコンが表示されない場合は、現在のバージョンです。ただし、バージョン番号のリンクをクリックすると、バージョンが最新かどうかをいつでも確認できます。ポップアップ表示されるダイアログに、更新が必要かどうかが表示されます。

製品のロードマップ、開発中のもの、以前のバージョンで導入された内容を確認するには、バージョン番号のリンクをクリックし、確認したい情報のタブをクリックします。

手動更新

コンソールの新しいバージョンがリリースされたが、オフライン構成の場合、またはコンソールにギフト ボックス アイコンが表示されない場合は、更新されたバージョンを手動でダウンロードしてインストールできます。

1. Windowsオンプレミスコンソールのインストーラーを[ここからダウンロードしてください](#)
2. オンプレミスコンソールがインストールされているデバイスにインストーラーを保存します。
3. インストーラーを実行し、既存のコンソールを更新するオプションを選択します。
 - **該当する場合は、オフラインオンプレミスコンソールの構成に従って、オフライン機能のすべての設定が正しいことを確認します。**
4. インストールが完了したら、デスクトップ上のアイコンをダブルクリックしてオンプレミスコンソールを開きます。

このセクションの他の記事:

[Windows にオンプレミス コンソールをインストールする](#)

[オンプレミスコンソール証明書の変更](#)

関連記事 :

[オフラインオンプレミスコンソールの構成](#)

[macOS にオンプレミス コンソールをインストールする](#)

[Linux にオンプレミス コンソールをインストールする](#)

現在の場所: [オンプレミス コンソール](#)>[コンソール管理](#) - [Windows](#) >[コンソールのセットアップ](#)>[オンプレミス コンソールの更新](#)